



## Раскрой

1 Передняя половинка	2x
2 Задняя половинка	2x
3 Карман	2x

а) 2 детали пояса длиной по 51–53–56–59–62 см и шириной по 9 см, включая припуски;  
б) откосок длиной 19 см и шириной 9 см, включая припуски.

Прокладка: приутюжить к деталям а и б с изнаночной стороны.

## Пошив

■ На передних и задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ **Накладные карманы.** Припуски по косым срезам входов в карманы заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Входы в карманы отстрочить в край и на расстоянии по 7 мм. Припуски по передним и боковым срезам карманов обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Карманы приколоть к передним половинкам брюк по линиям совмещения, настрочить в край и на расстоянии по 7 мм. Верхние и боковые срезы карманов приметать к припускам передних половинок брюк.

■ Выполнить боковые швы, контрольная метка 1. Выполнить шаговые швы, контрольная метка 2. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Стачать срезы банта от метки разреза для застежки на молнию до шагового шва.

■ **Застежка на молнию.** Цельнокроеные обтачки разреза для застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону: справа – по линии середины переда, слева – не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию притачать под левый край разреза (припуск под застежку) в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Края застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке

правого края разреза, не закрепляя переднюю половинку брюк. Обтачку приметать. Правый край застежки отстрочить вдоль по разметке, не доходя 2 см до нижнего конца застежки. Откосок сложить вдоль пополам, стачать нижние короткие срезы. Откосок вывернуть. Откосок подложить под левый край застежки (ширина откоска в готовом виде – 3 см) и приколоть к обтачке. Обтачку притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Края застежки снова закрыть и продлить отделочную строчку до конца застежки, закрепляя откосок.

■ Стачать оставшиеся открытыми задние средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить от верха до начала шагового скругления.

■ **Пояс.** Детали пояса стачать в одну длинную деталь (= задний средний шов). Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Пояс снова разложить. Один продольный срез пояса (= внешняя половинка пояса) притачать к верхнему срезу брюк лицевой стороной к лицевой стороне, совместив шов пояса с задним средним швом брюк. Припуски шва заутюжить на пояс. Концы пояса сложить по приутюженному сгибу лицевой стороной внутрь. На концах пояса припуск по внутреннему срезу пояса подвернуть, стачать короткие срезы. На уголках припуски швов срезать наискосок. Пояс вывернуть. Внутренний срез пояса подвернуть и приколоть над швом притачивания. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса, закрепляя внутренний срез.

■ На правом конце пояса на расстоянии 1 см обметать поперечную петлю. Длина петли зависит от размера пуговицы. Пуговицу пришить к левому концу пояса.

■ Нижние срезы половинок брюк обметать. Цельнокроеные обтачки низа заутюжить по линиям сгибов на изнаночную сторону, приметать. Обтачки настрочить в край и на расстоянии по 7 мм.

б) обтачка горловины спинки (раскрой по косой) длиной 32–32,5–33–33,5–34 см и шириной 4 см, включая припуски.

## Пошив

■ **Горловины переда и спинки.** Припуски по срезам горловин переда и спинки срезать до ширины по 1 см. Косые обтачки горловин (а и б) сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки приколоть, соответственно, к срезам горловин переда и спинки, совместив открытые срезы обтачек с краями припусков. Обтачки притачать на расстоянии по 1 см. Обтачки заутюжить поверх швов притачивания, отвернуть на изнаночную сторону. Горловины приутюжить и отстрочить на расстоянии по 7 мм.

■ Перед наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, стачать плечевые срезы и верхние срезы цельнокроеных рукавов, контрольная метка 1. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Перед наложить на спинку изнаночной сто-

## Выкройка с красными контурами на листе выкроек А

Детали 21 и 22


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52



рой к изнаночной стороне. Сколоть и стачать размеченные на перед и спинке линии боковых швов, контрольная метка 2. В начале и в конце строчек выполнить закрепки.

кружок на нитку так, чтобы ткань ровно обтянула пуговицу. Сшейте края кружка оставленной ниткой крест-накрест (3). Конец нитки прочно закрепите. Выкройте из подкладочной ткани кружок по размеру пуговицы. Приколите его к нижней сторонке пуговицы, срезы подверните и пришейте (4).

В специализированных магазинах можно приобрести готовые наборы от Ругм для обтягивания пуговиц с пуговицами-заготовками различных размеров. В каждом наборе подробная инструкция. Также можно обтягивать большие кнопки — см. рис. 1–3. Для этого лучше тонкую или подкладочную ткань.

## Это надо знать

### Обтяжные пуговицы

Снова в моде обтяжные пуговицы. Для их изготовления подойдут простые гладкие пуговицы без ножки.

**Это делается так.** Выкройте из ткани кружок несколько большего диаметра, чем диаметр пуговицы (1). Проложите мелкие стежки шва «вперед иголку» вдоль среза кружка (2), нитку не срезайте. Положите пуговицу на изнаночную сторону кружка и стяните



## 128 Блуза

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 75 см.

## Вам потребуется

Вискозная ткань с принтом 1,65–1,65–1,65–1,70–1,70 м шириной 140 см.

Рекомендуемые ткани: блузочные ткани.

## Бумажная выкройка

Переснять детали выкройки. Детали 22А и 22В склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

## Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа –



3 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

## Раскрой


21 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x

22 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом 1x

а) обтачка горловины переда (раскрой по косой) длиной 36–36,5–37–37,5–38 см и шириной 4 см, включая припуски;

## План раскладки

Вискозная ткань с принтом шириной 140 см




Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

## Это надо знать

### Край обработать узкой зигзагообразной строчкой

Припуск по срезу заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны изделия проложить вдоль сгиба плотную узкую зигзагообразную строчку и с изнаночной стороны изделия осторожно срезать излишний припуск близко к строчке.




# burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


## ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала



В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкройки, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

## КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ



Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкройки копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки. Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.




Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

## БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


### Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.




### Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.



### Поперечные метки рукава

наносятся на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.




### Поперечные метки

наносятся перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.




### Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.



### Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

присборить  
припосадить



Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



### Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления пуговицы, кнопки, блокн.



## РАСКРОЙ

### Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

### План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.



### Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

### Линии швов и разметка

Контуры деталей выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

### Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

### Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

### Прокладка (флизелин)


Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.

## СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstollinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защип
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулиски
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— присборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиски
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitze	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— сгиб/линия сгиба
Vorderteil	— присборить от * до *
vord. Besatz	— полочка/перед
verlängern	— подборт, обтачка полочки
vord. Mitte (V.M.)	— удлинить
Zusammensetzlinie	— линия середины переда
1(2) x im Stoffbruch	— линия соединения
	— деталь выкройки 1 раз (дважды) со сгибом

# КАК СНИМАТЬ МЕРКИ



Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

**1 Рост** измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

**2 Обхват груди** измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

**3 Обхват талии** измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

**4 Обхват бедер** измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

**5 Длина рукава** измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

**6 Длина плеча** измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

# ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

**Долевая нить** — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

**Сгиб** — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

**Обтачка** — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

**Чисто вытачать** — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

**Сметать/стачать/отстрочить**

**Сметать** — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

**Присборить/припосадить/оттянуть**

**Присборить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

**Обметать** — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскуте ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

# ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

## ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

## ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

## ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

## МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

## ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

## МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

## МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43


## КАК УКРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ ВЫКРОЙКУ

Часто случается, что понравившаяся модель не подходит по росту и ее выкройки нет на рабочих листах! Не стоит отчаиваться! Дело поправимое. Мы покажем вам, как удлинить выкройку понравившейся модели, предназначенную для невысоких женщин, и, соответственно, как удлинить выкройку, предназначенную для женщин стандартного роста. Или, наоборот, как укоротить выкройку модели, предназначенную для высоких женщин, соответственно, как укоротить выкройку модели, предназначенную для женщин стандартного роста. Условие для безупречной посадки: выкройка должна соответствовать вашему обхвату груди/бедер.



### ...а вот так мы укорачиваем выкройку

Вычертите выше корректировочной линии вторую линию. Расстояние между линиями составляет величину, на которую следует укоротить выкройку. Заложите складку так, чтобы совместились обе линии (см. ниже).



### Это важно знать...

Если ваш рост 160 см, 168 см или 176 см и ваши основные мерки совпадают с мерками, приведенным в таблице размеров *burda* на стр. 38, то вы можете изменять выкройку по вспомогательным линиям на указанное на наших рисунках сверху число миллиметров. Если вы ниже, или выше, или ваши основные мерки отличаются от приведенных в таблицах *burda* данных, то количество миллиметров, на которые следует укоротить или удлинить выкройку, должно определяться вами самостоятельно. Для жакетов, пальто, платьев и блузок действует главное правило: выкройка укорачивается, соответственно, удлиняется на двух уровнях: на половинной высоте проймы — на 1/3 нужного количества миллиметров и между проймой и линией талии на 2/3 нужного количества миллиметров.

Брюки на верхнем уровне укорачиваются или удлиняются на 10 мм, на каждом из двух других уровней — выше и ниже колена — на половину от оставшейся необходимой величины.

На наших рисунках сверху показано, как вычертить корректировочные (пунктирные) линии. Запомните основное правило: линии вычерчиваются строго под прямым углом к стрелке направления долевой нити!

Чтобы после корректировки переда/спинки рукав снова вошел в пройму, его следует соответственно укоротить на участке оката. Рукав с плоской головкой следует сузить/расширить до нижнего среза.


### Теперь удлиняем выкройку...

Разрежьте выкройку по корректировочным линиям. Приклейте под срез полосу бумаги. Параллельно этому срезу вычертите на

полосе бумаги линию совмещения. Расстояние между этими линиями составляет величину, на которую следует удлинить выкройку. Приклейте отрезанную часть выкройки к бумажной полосе вдоль линии совмещения.

Точно так же добавьте длину вдоль других корректировочных линий.

**Важно:** чтобы детали не сдвигались в сторону, переведите на бумажную полосу стрелку направления долевой нити. При склеивании деталей стрелка направления долевой нити должна быть снова прямой линией (см. внизу).




### Еще пара советов до начала работы...

Встаньте перед зеркалом и приложите выкройку к своей фигуре — вам сразу станет ясно, где и насколько ее нужно изменить. Перед началом работы сложите вместе все подлежащие корректировке детали выкройки.

Чтобы при удлинении детали выкройки не сдвигались в сторону, вычертите, соответственно, вдоль корректировочных линий вертикальную линию.

У моделей с вертикальными вытачками на полочках/переде заложите вытачку перед




вычерчиванием корректировочных линий. Для этого разрежьте выкройку от бокового среза до вершины вытачки (а). Заложите вертикальную вытачку так, чтобы образовалась вытачка на груди (б). После укорачивания/удлинения выкройки снова склейте срезы вытачки на груди.

### Сопоставительная таблица женских размеров

Соответствует стандартному размеру	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Размеры для невысоких	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Размеры для высоких	68	72	76	80	84	88	92	96	100


Различие между этими группами размеров состоит только в росте, объемы одинаковые. Стандартные размеры соответствуют росту 168 см. Размеры для невысоких базируются на росте 160 см, а размеры для высоких на росте 176 см.





Kontrolmål  
10 x 10 cm

9.

01







Burda Style

Nr.07/20 Seite A/B-SCHWARZ  
Nr.07/20 Seite A/B-ROT  
Nr.07/20 Seite A/B-GRUEN  
Nr.07/20 Seite A/B-BLAU


deutsch  
englisch  
russisch





5

4

05








5

LIVAT



задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела

задняя часть тела


009

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center back fold straight grain  
Задняя середина ткани прямая нить

4

10

22B






neg: tab PATA

hier Bsp:

hier Papierschnitt ankleben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ ВЫКРОЙКИ





22B 8

3

21A


22B

hier Papierschnitt ankleben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ ВЫКРОЙКИ



Schlitz  
slit  
РАЗРЕЗ/ШЛИЦА

2



21A

3


передняя часть ткани направление нити  
vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center front fold straight grain  
передняя часть ткани направление нити

Mod. 103

101




Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ



Dukchzug  
casing  
КУЛИЧКА

Mod. 102

hier Papierschmitt anклеben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИМЕНИТЬ ДЕТАЛЬ БЛИКПОЙКИ



19

1


21

7



Schnittbogen / pattern sheets  
ЛИСТЫ СУПЕРВЫКРОЕК

rückwärtige Mitte Stoffbruch  
center back fold straight gra  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ



n Fadenlauf  
ain  
ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

57


7




Taille  
waist  
ТАЛИЯ

21

2





rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center back fold straight grain  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА С ТИМ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

1

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center front fold straight grain  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ


2


21B


2


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center back fold straight grain  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ



Mod.












Vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center front fold straight grain  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА СИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

22A





22A

hier Papierschritt ankleben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИЛЕПИТЬ ДЕТАЛЬ БЫК ПОУКМ

4

29





Taille  
waist  
ТАЛИЯ

Mod. 124

32


6.

vordere Mitte Stoffbruch  
center front fold straight grain  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА С

rückwärtige Mitte Naht Fadenlauf  
center back seam straight grain  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Taille  
waist  
ТАЛИЯ


51



hier Papierschnitt ankleben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИЛЕПИТЬ ДЕТАЛЬ ВЫКРОЙКИ




Mod. 124



передняя середина  
center front fold straight grain  
vordere Mitte Stoffruch Fadenlauf  
передняя середина  
center front fold straight grain  
vordere Mitte Stoffruch Fadenlauf





ЛИСТ СУПЕРВЫКРОЕК

**SCHNITTBOGEN**


**burda** style 07/20


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urheberschutz.  
This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted  
Copying for commercial purposes is not allowed.


ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.  
Printed in Germany ©2020  
Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Offenburg Germany

**PATTERN SHEET**

Suchnummer  
Reference number  
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК








Schlitz  
slit  
РАЗРЕЗ/ШЛИЦ

Mod. 125





**SCHNITTBOGEN**

**burda** 07/20  
style

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urnehmerschutz.

This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted

Copying for commercial purposes is not allowed.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ  
ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ  
ПРАВОМ. ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.

Printed in Germany ©2020  
Verlag Aenne Burda  
GmbH & Co. KG, Offenburg  
Germany

22A

Ткань направлением нити

Suchnummer  
Reference number  
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

Suchnummer  
Reference number  
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК




# SCHNITTBOGEN

**burda** style 07/20

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Alle Modelle stehen unter Urteilschutz. This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted for commercial purposes is

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЖУРНАЛУ. ВСЕ МОДЕЛИ  
ОХРАНЯЮТСЯ АВТОРСКИМ  
ПРАВОМ; ЗАПРЕЩАЮЩИМ ИХ  
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДАЖУ.


Printed in Germany ©2020  
Verlag Aenne Burda  
GmbH & Co. KG, Offenburg  
Germany




Mod. 125

22A▼

hier Papierschnitt ankleben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ ВЫКРОЙКИ





44

